

Att anlägga en ny gräsmatta.

Förberedelse

Innan du börjar anläggningen av en ny gräsmatta är det första du bör tänka på, att dränera marken väl och att grovplanera så att lutningen blir bort från huset.

Biokol, jordförbättring och gödsling

Sandjordar förbättras med torvmull och leriga jordar med sand.

Tillför Biokol, ca 5 l per m².

Jordens näringsstatus höjs genom att *grundgödsla med 10 kg Grönytegödsel samt 1 hink Höns gödsel per 100 m²*. Ingen matjord är före denna gödsling god nog åt turfen.

Gödsel och Biokol fräses ned till ett djup av 15 cm.

Jämna ytan och ta bort stenar och rötter.

Vält ytan med en gallervält med en tyngd på.

Sådd

Görs med högkvalitativt gräsfrö. Skånefrö har sorter som kräver mindre klippning och har hög skottäthet.

Utför sådden i två riktningar, för hand, eller med såmaskin om du har större ytor.

Avsluta med att vält med en gallervält utan tyngd.

Efter sådd måste ytan hållas lätt fuktad fram till dess att gräset är väl uppkommet.

Gödsel tillföres i samband med första klippningen, Grönytegödsel 3 kg /100m² eller Höns gödsel, 1,5 hinkar (8l) per 100m².

Anläggningsarbetet är slutfört och skötseln tar vid.

Skånefrö AB

